

如何查詢網路卡卡號 (MAC Address)

- ➡ 在UNIX下面：輸入`ifconfig`就可以看到各種網路介面的網路卡卡號了。
- ➡ 在Windows下面：
 - 到「開始」→「控制台」→「網際網路」，在「區域連線」點兩下滑鼠左鍵
 - 在畫面中點選「支援」，按下「詳細資料」。
 - 畫面中的「實體位置」那一欄就是網路卡卡號了。
- ➡ 在Windows下面，使用者亦可在命令提示字元鍵入「`ipconfig /all`」，在Physical Address那一項就是了。
- ➡ 在Windows Vista下面：
 - 請到「開始」→「搜尋」，輸入`cmd`，之後「執行」。



- 在命令處理模式中下指令`ipconfig /all`，會出現如下的畫面。畫面中Ethernet的「實體位址」所顯示的號碼即為網卡卡號。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 5.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\shieh0410>ipconfig /all

Windows IP 設定
.
.
.
主機名稱 . . . . . : shieh0410-PC
主要 Dns 尾碼 . . . . . :
節點類型 . . . . . : 交互式
IP 路由啟用 . . . . . : 否
WINS Proxy 啟用 . . . . . : 否

無線區域網路介面卡 無線網路連線:
.
.
.
媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
連線特定 DNS 尾碼 . . . . . : wlan.nctu.edu.tw
描述 . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
實體位址 . . . . . : 80-13-02-59-3F-7E
DHCP 啟用 . . . . . : 是
自動設定啟用 . . . . . : 是

Ethernet 介面卡 區域連線:
.
.
.
連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
描述 . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
實體位址 . . . . . : 80-17-31-DD-81-31
DHCP 啟用 . . . . . : 是
自動設定啟用 . . . . . : 是
IPv6 位址 . . . . . : 2001:f18:113:1200:29a0:f59d:4fc6:4dc8<
好選擇>
```

- ➡ 也可以直接在命令處理模式中下 `getmac` 指令，如下圖所示。同樣實體位置所顯示的即為網卡卡號。